


RISKANALYST™ Version 5.2

CONFIGURATION MINIMALE


DÉPLOIEMENT DU SERVEUR WEB

Pour assurer la réussite de l'installation et le bon fonctionnement de RiskAnalyst Version 5.2, il faut respecter la configuration matérielle et logicielle minimale recommandée qui suit.

La configuration pour la production dépendra des modèles d'utilisation anticipée, y compris des variables telles que le nombre total d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs concurrents, le pourcentage d'utilisateurs en lecture seule, les activités réalisées dans RiskAnalyst, etc. Le système gère l'équilibrage de la charge, le cas échéant, pour répondre à vos besoins. L'essai de charge de votre environnement est recommandé afin de confirmer votre configuration prévue.

 **REMARQUE** La solution d'équilibrage de la charge doit être configurée afin de conserver l'affinité avec les délais s'écoulant pendant les interventions de fenêtres.

CONFIGURATION REQUISE DU SERVEUR WEB

 **REMARQUE** Risk Analyst doit être installé sur un serveur dédié étant situé sur le même réseau local que le serveur de la base de données. Dans le cas contraire cela peut causer des problèmes de performance ou des conflits inhibant le fonctionnement adéquat de Risk Analyst.

- Windows 2003 Édition Standard, Web ou Enterprise (version 32 bits seulement)
- Pentium 4, 1,5 GHz
- 2 Go de mémoire vive
- Internet Information Server 6.0
- .NET Framework Runtime 2.0 (Sera installé par RiskAnalyst s'il n'est pas déjà installé.)
- MDAC 2.8 (fourni avec Windows 2003)
- 200 Mo d'espace disque libre pour les fichiers du programme
- Logiciel client Oracle 10.2.0.3 ou 11.1.0.6 (Si vous utilisez une base de données Oracle.)
- Accès Internet (Si vous utilisez Moody's KMV RiskCalc® ou CreditEdge®.)
- Internet Explorer 6.0 Service Pack 1¹

CONFIGURATION REQUISE DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉES

SQL Server

- Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 ou SQL Server 2005 Service Pack 2, Édition Standard ou Entreprise (Consultez la documentation de Microsoft pour connaître la configuration minimale du logiciel SQL Server.)
- L'espace de stockage libre dépendra de la taille de la base de données (voir la feuille de calcul de la taille disponible sur le site Web de soutien de Moody's KMV).
- Les conditions requises pour le fusionnement de bases de données sont les suivantes :
 - Il faut utiliser un ordre de classement n'étant pas sensible à la casse.
 - RiskAnalyst ne prend pas en charge la page de code 1254 (Turc). Si vous possédez la version turque de Windows ou un serveur de base de données en langue turque, vous devez opter pour un fusionnement de base de données RiskAnalyst qui utilise la page de code 1252 (i.e., SQL_LATIN1_General_CP1_CI_AS).

Oracle

- Logiciel de serveur Oracle Enterprise Edition 10.2.0.3 ou 11.1.0.6 (Consultez la documentation Oracle pour connaître la configuration minimale du logiciel Oracle Server.)
- Nous conseillons fortement l'utilisation du jeu de caractères Unicode pour bases de données AL32UTF. Lorsque l'on utilise un jeu de caractères multioctets comme AL32UTF8, il FAUT également utiliser la sémantique des caractères. Reportez-vous à l'Annexe B du Guide d'installation ou du Guide de mise à jour d'Oracle pour de plus amples renseignements. Ces documents se trouvent sur le CD d'installation de RiskAnalyst.
- L'espace de stockage libre dépendra de la taille de la base de données (voir la feuille de calcul de la taille disponible sur le site Web de soutien de Moody's KMV).

CONFIGURATION REQUISE (Option Client)

- Windows XP Professional Service Pack 2²
- Pentium 4, 1,5 GHz
- 512 méga-octets (MB) de mémoire vive (RAM)
- Écran doté d'une capacité de résolution de 1024 x 768 pixels
- Accès HTTP ou HTTPS au serveur RiskAnalyst
- Il faut désactiver tout bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives, les cas échéant, afin de permettre l'exécution de RiskAnalyst.
- Internet Explorer 6.0 Service Pack 1¹
- Il faut régler le paramètre de sécurité de la zone Intranet local sur le niveau par défaut Moyennement bas (dans l'hypothèse où RiskAnalyst se situerait dans la zone Intranet.)
- Il faut sélectionner le paramètre Utiliser HTTP 1.1 dans les paramètres avancés d'Internet Explorer, pour une performance maximale.
- Acrobat Reader 7³ (Si ce logiciel n'est pas déjà installé, RiskAnalyst dirige l'utilisateur vers le site Web d'Adobe à partir duquel Acrobat Reader peut être téléchargé.)
- Adobe Flash 9 (Si ce logiciel n'est pas déjà installé, RiskAnalyst dirige l'utilisateur vers le site Web d'Adobe à partir duquel Flash Player peut être téléchargé.)
- Microsoft Excel 2003⁴

DÉPLOIEMENT DU POSTE DE TRAVAIL - BASE DE DONNÉES DE RÉSEAU

Pour assurer la réussite de l'installation et le bon fonctionnement du logiciel RiskAnalyst Desktop dans un environnement réseau, il faut respecter la configuration matérielle et logicielle minimale recommandée qui suit :

CONFIGURATION REQUISE DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉES

- Windows XP Professional Service Pack 2² ou Windows 2003 Server Service Pack 2
- Pentium 4, 1,5 GHz
- 512 méga-octets (MB) de mémoire vive (RAM)
- 350 Mo d'espace disque libre pour les fichiers du programme
- SQL Server Express 2005 Service Pack 2 (sera installé par RiskAnalyst s'il n'est pas déjà installé.)
- .NET Framework Runtime 2.0 (sera installé par RiskAnalyst s'il n'est pas déjà installé.)
- Internet Explorer 6.0 Service Pack 1¹
- MDAC 2.8 (fourni avec les systèmes d'exploitation requis)
- L'utilisateur doit disposer des privilèges d'administrateur pour installer le poste de travail RiskAnalyst.

CONFIGURATION REQUISE DU POSTE DE TRAVAIL (Option Client)

- Windows XP Professional Service Pack 2²
- Pentium 4, 1,5 GHz
- 512 méga-octets (MB) de mémoire vive (RAM)
- 350 Mo d'espace disque libre pour les fichiers du programme
- .NET Framework Runtime 2.0 (sera installé par RiskAnalyst s'il n'est pas déjà installé.)
- Accès Internet (si vous utilisez RiskCalc™ ou CreditEdge®.)
- Internet Explorer 6.0 Service Pack 1¹
- Écran doté d'une capacité de résolution de 1024 x 768 pixels
- Acrobat Reader 7³ (Si ce logiciel n'est pas déjà installé, RiskAnalyst dirige l'utilisateur vers le site Web d'Adobe à partir duquel Acrobat Reader peut être téléchargé.)
- Adobe Flash 7 (Si ce logiciel n'est pas déjà installé, RiskAnalyst dirige l'utilisateur vers le site Web d'Adobe à partir duquel Flash Player peut être téléchargé.)
- Microsoft Excel 2003⁴
- Si vous accédez à Internet par le biais d'un serveur proxy, il faut sélectionner le paramètre Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales dans les paramètres du réseau local. Pour accéder à ce paramètre, sélectionnez Panneau de configuration | Options Internet | Connexions | Paramètres du réseau local. Consultez l'Aide de Microsoft Windows pour de plus amples renseignements.
- L'utilisateur doit disposer des privilèges d'administrateur pour installer le poste de travail RiskAnalyst.

DÉPLOIEMENT DU POSTE DE TRAVAIL - BASE DE DONNÉES LOCALE (AUTONOME)

Pour assurer la réussite de l'installation et le bon fonctionnement du logiciel RiskAnalyst Desktop, il faut respecter la configuration matérielle et logicielle minimale recommandée qui suit :

- Windows XP Professional Service Pack 2² ou Windows 2003 Server Service Pack 2
- Pentium 4, 1,5 GHz
- 512 méga-octets (MB) de mémoire vive
- 350 Mo d'espace disque libre pour les fichiers du programme
- SQL Server Express 2005 Service Pack 2 (sera installé par RiskAnalyst s'il n'est pas déjà installé.)
- NET Framework Runtime 2.0 (sera installé par RiskAnalyst s'il n'est pas déjà installé.)
- MDAC 2.8 (fourni avec les systèmes d'exploitation requis)
- Accès Internet (si vous utilisez RiskCalc™ ou CreditEdge®.)
- Internet Explorer 6.0 Service Pack 1¹
- Écran doté d'une capacité de résolution de 1024 x 768 pixels
- Acrobat Reader 7³ (Si ce logiciel n'est pas déjà installé, RiskAnalyst dirige l'utilisateur vers le site Web d'Adobe à partir duquel Acrobat Reader peut être téléchargé.)
- Adobe Flash 7 (Si ce logiciel n'est pas déjà installé, RiskAnalyst dirige l'utilisateur vers le site Web d'Adobe à partir duquel Flash Player peut être téléchargé.)
- Microsoft Excel 2003⁴
- Si vous accédez à Internet par le biais d'un serveur proxy, il faut sélectionner le paramètre Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales dans les paramètres du réseau local. Pour accéder à ce paramètre, sélectionnez Panneau de configuration | Options Internet | Connexions | Paramètres du réseau local. Consultez l'Aide de Microsoft Windows pour de plus amples renseignements.
- L'utilisateur doit disposer des privilèges d'administrateur pour installer le poste de travail RiskAnalyst.

¹ Internet Explorer version 7 est également pris en charge.

² Windows XP Professionnel Service Pack 3 est également pris en charge.

³ Les versions 8 et 9 d'Acrobat Reader sont également prises en charge.

⁴ Microsoft Excel 2007 est également pris en charge.